

鼎捷互聯中台

ETL 匯出匯入步驟

互聯中台技術部

目 錄

1. 資料轉換管理樣板匯出功能.....	3
1.1. 操作步驟.....	3
2. 資料轉換管理匯入功能.....	7
2.1. 操作步驟.....	7

1. 資料轉換管理樣板匯出功能

互聯中台提供匯出資料轉換管理中的[Job管理]、[排成管理]、[共用連線設定]，以利後續災難還原、移機。

1.1. 操作步驟

Step1. 進入互聯中台網頁，選擇資料轉換管理->ETL 匯入匯出



Step2. 選擇要匯出的資料，點選[匯出...]按鈕



Step3. 選擇要匯出的 Job 後點選[下一步]

匯出精靈 - 步驟1/4 : 選擇Job

請勾選要匯出的Job :

<input type="checkbox"/>	Job名稱	描述	版本	備註
<input checked="" type="checkbox"/>	File2File	File2File	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	LogMessage匯出		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	e10_wo_P01_M01		12	
<input checked="" type="checkbox"/>	job		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	揚銀		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	DB		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	test		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	test2		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	test3		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	test4		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	揚銀取得wo.create內容		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	ot_env_parameter_stat		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	測試超時		2	
<input checked="" type="checkbox"/>	customer-t100_default_		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	item-t100_default_defat		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	machine-smes-with-t10l		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	machine-t100_default_c		1	
<input checked="" type="checkbox"/>	materialStateErp-t100-s		1	

上一步 下一步 取消

Step4. 選擇要匯出的排程，此步驟能選擇上一步驟 Job 所有相關的排程，選擇後點選[下一步]

匯出精靈 - 步驟2/4 : 選擇排程

請勾選要匯出的排程：

<input type="checkbox"/>	排程名稱	排程資訊	相關的Job
<input type="checkbox"/>	test	Interval: 0:0:0 AM every in	測試超時;
<input type="checkbox"/>	e10工單_P01_M01	Weekly: 6:30:0 PM every	e10_wo_P01_M01;
<input type="checkbox"/>	ot環境參數狀態_11_11	Interval: 9:16:0 AM every	ot_env_parameter_status_
<input type="checkbox"/>	customer-t100客戶主檔	Daily: 0:1:0 AM every 1 d	customer-t100_default_de
<input type="checkbox"/>	item-t100料號/商品主	Daily: 0:2:0 AM every 1 d	item-t100_default_default;
<input type="checkbox"/>	machine-smes-with-t100	Daily: 0:3:0 AM every 1 d	machine-smes-with-t100_
<input type="checkbox"/>	machine-t100設備主檔	Daily: 0:3:0 AM every 1 d	machine-t100_default_def
<input type="checkbox"/>	materialStateErp-t100-s	Interval: 4:46:0 PM every	materialStateErp-t100-s_c
<input type="checkbox"/>	product訂單-長時間(T10	Daily: 0:4:0 AM every 1 d	product_order-t100-l_defa
<input type="checkbox"/>	product訂單-短時間(T10	Interval: 4:46:0 PM every	product_order-t100-s_defi
<input type="checkbox"/>	purchase採購單明細(T10	Interval: 4:46:0 PM every	purchase_order_detail-t10
<input type="checkbox"/>	purchase採購單(T100)_	Interval: 4:47:0 PM every	purchase_order-t100_defi
<input type="checkbox"/>	shipment-t100-出貨單	Daily: 0:5:0 AM every 1 d	shipment-t100-l_default_
<input type="checkbox"/>	shipment-t100-s出貨單	Interval: 4:47:0 PM every	shipment-t100-s_default_
<input type="checkbox"/>	warehouse-t100倉庫主	Daily: 0:7:0 AM every 1 d	warehouse-t100_default_t
<input type="checkbox"/>	warehouseStorage-t100	Daily: 0:6:0 AM every 1 d	warehouseStorage-t100-l_
<input type="checkbox"/>	warehouseStorage-t100	Interval: 4:47:0 PM every	warehouseStorage-t100-s
<input type="checkbox"/>	workorder-t100-工單-長	Daily: 0:8:0 AM every 1 d	workorder-t100-l_default_

上一步 下一步 取消

Step5. 選擇要匯出的資料庫共用連線設定，選擇好後點選[下一步]


匯出精靈 - 步驟3/4 : 選擇共用連線

請勾選要匯出的共用連線設定：


<input type="checkbox"/>	共用連線名稱	資料庫	主機位	資料庫	埠號	共用方法
<input checked="" type="checkbox"/>	互聯中台	MSSQL	10.20.8	CROSS	14332	所有

上一步 下一步 取消

Step 6. 確認匯出的內容，正確則按下[完成]



Step7. 開始匯出，匯出完成後對[下載檔案]點選右鍵另存新檔，作為匯入用。



2. 資料轉換管理匯入功能

此部分提供匯入 ETL 樣板、排程、共用連線的功能，方便後續互聯中台移機、還原使用。

2.1. 操作步驟

Step1. 進入互聯中台網頁，選擇資料轉換管理->ETL 匯入匯出



Step2. 點選[選擇檔案]按鈕，選擇之前從 ETL 匯入匯出功能匯出的備份檔。





Step3. 選擇好匯入檔案後，點選[匯入...]按鈕




Step4. 選擇要匯入的資料，點選[下一步]




Step5. 選擇要匯入的 Job 樣板，如果平台上已經有相同名稱的 Job 就會出現驚嘆號，點選[下一步...]會詢問是否覆蓋




Step6. 選擇要匯入的排程，有重複排程名稱會顯示驚嘆號提示，點選[下一步...]會詢問是否覆蓋



Step7. 選擇要匯入的資料庫共用連線，有重複連線名稱會顯示驚嘆號提示，點選[下一步...]會詢問是否覆蓋



Step8. 確認要匯入的資料，點選[完成]開始進行匯入。



Step9. 匯入完成

